

<b>1714117</b>	<b>AVIAIRE INFLUENZA: UITLADEN VAN SLACHTPLUIMVEE</b>	
<b>Doel</b> Dit document beschrijft de voorwaarden waaronder slachtpluimvee kan worden uitgeladen voor onmiddellijke slacht in een pluimveeslachthuis.	<b>Versie</b> datum: 12.05.2022 versienummer: 2 verwijzing: 1714117 v2	
<b>Bijlagen aan dit document</b> nihil	<b>Referentiemateriaal</b> KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van vogelgriep	<b>Bestemd voor</b> allen

## **Context**

Het uitladen van slachtpluimvee kan sinds 12.11.2021 door een beslissing van Minister van landbouw David Clarinval nog enkel gebeuren onder de voorwaarden vastgelegd door het FAVV. Dit document beschrijft deze voorwaarden. Zij zijn bedoeld om het risico van insleep van vogelgriepvirus bij deze activiteit zo beperkt mogelijk te houden.

## **Voorwaarden**

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

- Enkel bedrijven die gelegen zijn buiten een restrictiegebied (beschermingsgebied, bewakingsgebied of bufferzone) komen in aanmerking.
- De resterende dieren van een stal waar wordt uitgeladen moeten ten laatste op de 10<sup>ste</sup> dag na aanvang van het uitladen worden afgevoerd.

De volgende werkwijze is van toepassing op een pluimveebedrijf dat uitlaadt:

- Het op het bedrijf aanwezige pluimvee wordt door de bedrijfsdierenarts klinisch onderzocht in de 24 uur voor het uitladen. De dierenarts rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche waarop de pluimveehouder de productieparameters van de betrokken toom bijhoudt.
- De pluimveehouder noteert in zijn bezoekregister alle gegevens van de personen (vangploeg, vervoerder, helper, ...) en voertuigen (trekker, oplegger, persoonlijke voertuigen, ...) betrokken bij het uitladen. Hij noteert daarbij voor elke persoon de naam, de voornaam en de firma (of adres van de persoon indien niet verbonden aan een servicebedrijf) en voor elk voertuig de nummerplaat of -platen.
- De pluimveehouder garandeert een correcte toepassing van alle verplichte bioveiligheidsmaatregelen door alle betrokkenen, in het bijzonder op het vlak van het dragen van bedrijfskledij of wegwerpkledij, het toepassen van hygiënemaatregelen en de verplichte reiniging en ontsmetting van heftrucks/loaders (voor en na het laden) en van de wielkasten en banden van de voertuigen.

Aangezien vogelgriep door wilde vogels wordt verspreid en de omgeving van elke stal in het land door hun uitwerpselen kan besmet zijn, moet het schoeisel verplicht gewisseld worden, dan wel grondig gereinigd en ontsmet worden alvorens een andere stal op het bedrijf betreden wordt. Dit geldt ook voor de voertuigen, heftrucks en loaders telkens deze een stal ingaan.

De houder meldt inbreuken hierop door de vangploegen of andere betrokkenen aan de LCE.

- Het volgende toezicht is van toepassing op elk pluimveebedrijf waar pluimvee uitgeladen werd:
  - o De houder ontbiedt tot het volledig leeghalen van het bedrijf zijn dierenarts telkens er gezondheidsproblemen of afwijkende productieparameters worden vastgesteld bij de resterende dieren.
  - o Bij een sterfte in een stal of compartiment van meer dan 0,25% per dag moeten monsters voor een onderzoek naar vogelgriep worden ingestuurd naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid.  
De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf gaat waar werd uitgeladen.
  - o De dierenarts meldt binnen de 12h na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE ([pri.xxx@favv-afsva.be](mailto:pri.xxx@favv-afsva.be), met xxx de afkorting van de betrokken LCE).

De volgende regels gelden voor een vangploeg die uitlaadt:

- Het uitladen op een bedrijf kan enkel als eerste activiteit van de werkdag voor een vangploeg. Alle navolgende bedrijven, die door deze vangploeg op dezelfde werkdag worden aangedaan, moeten volledig leeggehaald worden.
- De vangploeg komt gedoucht toe. Indien er meerdere bedrijven op een werkdag geladen worden, moet na het uitladen opnieuw gedoucht worden alvorens de activiteiten op het volgende bedrijf te starten.
- De vangploeg respecteert strikt alle regels omtrent bioveiligheid. Ze volgt daarbij alle richtlijnen op die de pluimveehouder oplegt.

De volgende regels gelden voor materiaal dat wordt gebruikt om slachtpluimvee te vervoeren:

- De containers, die worden ingezet voor pluimvee dat wordt uitgeladen, worden tweemaal gereinigd en ontsmet alvorens opnieuw gebruikt te worden, nl.:
  - o een eerste keer door de was-en ontsmettingsstraat van het slachthuis (automatische reiniging en ontsmetting);
  - o een tweede keer door een manuele reiniging met behulp van een hoge drukreiniger en door een ontsmetting met behulp van een rugsproeier of mobiel unit.
- Containers, die gestockeerd worden in open lucht, worden opnieuw gereinigd en ontsmet vooraleer ze gebruikt mogen worden op een pluimveebedrijf. De bijkomende reiniging en ontsmetting is bedoel voor kratten die langer dan 3 dagen in open lucht worden gestockeerd zonder dat ze daarbij afgedekt werden door een zeil; ze kunnen hierdoor gecontamineerd zijn door uitwerpselen van wilde vogels.
- Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de reiniging en ontsmetting van de betrokken voertuigen.

## **Toepassing**

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 14.05.2022.